

入力作業説明書

① データの作成

- データの作成について、下記のレコード形式となるようデータを作成してください。
- 全角スペースおよび半角スペースは納品時の文字数に含まれません。(項番10及び項番11の姓と名の間の1文字を除く。)

② ファイル名

- ファイル名は「cixout～.txt」または「cixout～.dat」としてください。
”～”部分は以下の半角英数文字列が設定できます。(0～2文字)
半角英文字 (a～z、A～Z)、半角数字 (0～9)、アンダーバー (_)
- ソースデータファイルのサイズは2Mバイト以内で作成してください。
- 受渡媒体：CD-R

③ 貸与資料

- 経営規模等評価申請書・経営規模等評価再審査申立書・総合評定値請求書
様式第二十五号の十四 項番01～20
- 工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高 別紙一 項番31～34
- 技術職員名簿 別紙二 項番81～82
- その他の審査項目(社会性等) 別紙三 項番41～62
- 経営状況分析結果通知書 様式第二十五号の十三 項番7101～7114

④ レコード形式

- 各項番ごとに1レコードとして、決められた属性・桁数(別添の「ソースデータレイアウト」参照)で入力します。
- レコードの区切りは改行コード("CR"+"LF")とします。
また、各項番の有効データが決められた桁数に満たないときは、その項目の属性に従った空白で埋めてください。

⑤ コード

- UTF-8を使用してください。

⑥ その他注意事項

- 1件の申請データ内では、項番は昇順でなければなりません。
- 1件の申請データは、同じソースデータファイル内に連続して入力されていなければなりません。
- JIS第1水準～第4水準および別表の「JIS第1水準～第4水準以外で利用できる漢字」に掲げる以外の漢字は、全角の”*” (アスタリスク) を入力してください。
- 合成用濁点(U+3099)および合成用半濁点(U+309A)は入力しないでください。

J I S 第 1 水準～第 4 水準以外で使用できる漢字

J I S 第 1 水準～第 4 水準以外で使用できる漢字を以下に示します。

任	但	佞	僂	倜	倣	糶	洽	夙	尢
U+4EFC	U+4F39	U+4FCD	U+4FFF	U+50F4	U+50D8	U+5164	U+51BE	U+51EC	U+529C
勅	邵	覘	雙	罍	坦	塢	麥	翮	妹
U+52C0	U+5372	U+53DD	U+FA0E	U+5759	U+5765	U+58B2	U+5953	U+5963	U+59BA
崧	巛	𠂇	愬	悅	愀	愠	悞	或	教
U+5CF5	U+5DD0	U+5F21	U+605D	U+6085	U+60DE	U+6120	U+6111	U+6213	U+654E
昂	昂	晴	脛	檄	泐	浯	涖	清	澆
U+663B	U+662E	U+FA12	U+670E	U+6AE2	U+6C6F	U+6D6F	U+6D96	U+6DF8	U+6DF2
洵	狻	珣	肆	琨	瑁	皂	益	礮	礼
U+6E39	U+7324	U+73BD	U+73D2	U+73F5	U+7429	U+7682	U+FA17	U+787A	U+FA18
靖	精	羨	羽	葦	董	螞	諛	赶	尅
U+FA1C	U+FA1D	U+7FA1	U+FA1E	U+83F6	U+856B	U+8807	U+8B53	U+8D76	U+FA23
軌	逸	遑	釵	鈇	鋳	鋈	鋈	鋈	鋈
U+8ECF	U+FA25	U+9067	U+91DE	U+9206	U+9277	U+FA27	U+92D5	U+FA28	U+93A4
鏤	鏢	鏞	閒	隄	隳	青	飯	飼	餒
U+93F8	U+9431	U+9448	U+9592	U+FA29	U+9743	U+9751	U+FA2A	U+FA2B	U+9927
館	高	鮫	鶴						
U+FA2C	U+9AD9	U+9BBB	U+FA2D						